

exaWeb – Deinstallation

Inhaltsverzeichnis

1. Begrifflichkeiten	2
1.1 Abkürzungen und Begriffe	2
1.2 LMC öffnen	2
1.3 Funktionselemente	3
2. Sicherung der Daten zur späteren Weiterverwendung	4
3. Deinstallation	6
3.1 Protokoll der Deinstallation	8

Dateiversion	1.1
Stand	Juli 2025
LMC-Version	Ab 5.0.x
Status	1

1. Begrifflichkeiten

Nachfolgend werden die in diesem Dokument verwendeten Abkürzungen und Begriffe beschrieben:

1.1 Abkürzungen und Begriffe

Abkürzung/Begriff	Beschreibung
agree21_Dol	System-Empfänger im DMS Dokumentenspeicher
Barcode-Dokument	Dokument des elektronischen Formularwesens (EFW) die mit zwei Barcodes versehen sind (oben Personen- oder Kontonummer, unten Formularnummer)
Enterprise-System	Lizenzierung der LMC für mehr als 50 Geräte
LDD	Lexmark Document Distributor
LMC	Lexmark Management Console
MFD	Multifunktionsdrucker
NCI-Dokument	System-Empfänger in der DMS Personenakte.
scan2data-Server	Software, basierend auf Lexmark Document Distributor
SFP (EFD)	Einzelfunktionsdrucker
Solution-Datei	Lösungsdatei, die von exapture zur Installation zur Verfügung gestellt wird

1.2 LMC öffnen

Die exapture-Lösungen werden innerhalb der Lexmark Management Console (LMC) installiert. Die LMC wird über einen Browser (Internet Explorer oder Firefox, etc.) durch die Eingabe folgender Adresse aufgerufen:

http://<IP-Adresse>:9780/lmc

<IP-Adresse> = IP-Adresse des Servers, auf dem der scan2data-Server installiert wurde.

Zur Nutzung der Webseite, mit der LMC in der Version 5.0.x und höher, muss der Browser HTML 5 vollständig unterstützen und Cookies müssen aktiviert sein.

Die Displayanzeige sollte eine Auflösung von 1024x768 Pixel oder höher betragen.

Nach dem Aufruf der LMC im Browser wird die Anmeldemaske angezeigt.


Der Standardbenutzername lautet: admin

Das Standardkennwort lautet: admin

Nach der Eingabe des Benutzernamens und des Kennworts wird die Schaltfläche **Anmelden** aktiv und erhält den Fokus.








Der Benutzername und das Kennwort können im Register **System** mit der Option **Benutzername & Kennwort** geändert werden.

Über die Anmeldemaske kann zusätzlich die Sprachversion der LMC eingestellt werden.



1.3 Funktionselemente

Innerhalb der LMC und der Lösung am MFD werden unterschiedliche Auswahl- und Eingabemöglichkeiten zur Verfügung gestellt, die nachfolgend beschrieben werden.

Auswahl oder Eingabe	Bildschirmanzeige LMC	Bildschirmanzeige web2archiv
Auswahlfeld Mit einem Auswahlfeld kann ein Benutzer einen Wert aus einer vorgegebenen Liste auswählen.		
Markierungsfeld Mit einem Markierungsfeld kann ein Benutzer eine Auswahl von Optionen aktivieren.		
Optionsfeld Mit einem Optionsfeld kann der Benutzer die Auswahl genau einer Option aus mehreren treffen.		
Passwortfeld In einem Passwortfeld trägt der Benutzer sein Kennwort ein. Zur Sicherheit gegen Ausspähen wird die Eingabe durch Punkte oder Sternchen angezeigt.		
Schaltfläche Die Schaltfläche ermöglicht dem Benutzer, eine Funktion auszulösen.		
Textfeld In ein Textfeld trägt der Benutzer seinen Inhalt entsprechend der Beschriftung des Feldes ein.		
Zahlenfeld In ein Zahlenfeld ist nur das Eintragen numerischer Werte möglich.		 Werden alphabetische Zeichen eingegeben, so wird das Eingabefeld rot eingefärbt

Hinweis:

Pflichtfelder sind mit * markiert und in jedem Fall vor der Speicherung auszufüllen.




2. Sicherung der Daten zur späteren Weiterverwendung



Sofern Sie nach der Deinstallation das **exaWeb** weiterhin nutzen möchten, zum Beispiel weil Sie auf einen neuen Server umziehen wollen, wird die Sicherung der Daten empfohlen.

Für die Wiederherstellung des Systems sind folgende Daten zu beachten:

- Konfiguration des exaWeb
- exaWeb Benutzerkonfiguration
- Dokumente die sich im web2Archiv in unterschiedlichen Bearbeitungsphasen befinden


Nachfolgend wird beschrieben, wie die oben genannten Komponenten zu Sichern sind:

Schritt/Aktion	Bildschirmanzeige
1 Sicherung der Konfiguration Die grundlegende Konfiguration des exaWeb befindet sich im Verzeichnis C:\exapture\exaWeb\exaweb\config . Innerhalb der Datei DestFolder.xml sind die Pfade der Ordner-Ziele enthalten. Innerhalb der Datei web.config sind die Pfade zu den Datenbanken und deren Zugriff sowie der Pfad zu den verarbeiteten Dokumenten enthalten. Innerhalb der Datei WorkGroups.xml sind die Pfade der Gruppen-Ordner enthalten. Sichern Sie diese drei Dateien , außerhalb des Installationsverzeichnisses.	
2 Sicherung der Benutzereinstellungen Für die Konfiguration der im exaweb angelegten Benutzer gibt es pro Benutzer eine XML-Datei mit dem Dateinamen der Benutzer-ID. Innerhalb der XML-Dateien sind alle Einstellungen der Benutzer enthalten. Sichern Sie das gesamte Verzeichnis userSettings aus dem Pfad C:\exapture\exaWeb\exaweb\config , außerhalb des Installationsverzeichnisses.	
3 Sicherung der noch nicht verarbeiteten Dokumente der Benutzer Dokumente die seit der letzten Anmeldung des Benutzers aus seinem persönlichen - und Gruppen Ordnern in das System geladen worden sind, aber noch nicht verarbeitet wurden, befinden sich unterhalb des Verzeichnis C:\exapture\exaWeb\web2archiv\uploads . Sichern Sie das gesamte Verzeichnis uploads . Hinweis: Bei jeder Aktualisierung (Aufruf) der Dokumentenauswahl werden die Dokumente aus den Originalverzeichnissen in das uploads-Verzeichnis verschoben.	

Schritt/Aktion	Bildschirmanzeige
4 Sicherung von bearbeiteten Dokumenten Dokumente, die vom Mitarbeiter bearbeitet wurden, aber noch nicht verarbeitet sind, befinden sich unterhalb des Verzeichnisses C:\exapture\exaAPI\Server\temp . In jedem Verzeichnis mit der Bezeichnung der Benutzer-ID befinden sich drei weitere Verzeichnisse: backup , enthält das ursprüngliche Original. processing , enthält jede Seite des Dokumentes im Original als JPG-Datei. result , enthält das bearbeitete Dokument im bearbeiteten Zustand. Sichern Sie das gesamte Verzeichnis temp , außerhalb des Installationsverzeichnis.	
5 Sicherung der Report-Dateien Die Berichtsdateien der mit web2Archiv verarbeiteten Dokumente werden unterhalb des Verzeichnisses C:\exapture\exaWeb\exaweb\reports\web2archiv gespeichert. Die Dateien werden je Kalenderwoche in einer eigenen Text-Datei unter dem Jahresordner abgelegt. Wenn Sie diese Daten benötigen, sichern Sie das gesamte Verzeichnis web2archiv oder den gewünschten Jahresordner , außerhalb des Installationsverzeichnis.	

Die gesicherten Daten können bei einer neuen Installation des **exaWeb** mit web2Archiv wieder in die gleichen Verzeichnisse eingespielt werden.


Ansicht der gesicherten Daten



Name	Änderungsdatum	Typ
2025	24.07.2025 09:54	Dateiordner
temp	24.07.2025 09:51	Dateiordner
uploads	24.07.2025 09:47	Dateiordner
userSettings	24.07.2025 09:45	Dateiordner
DestFolder.xml	24.07.2025 10:16	Microsoft Edge HTML Document
web.config	07.07.2025 07:24	CONFIG-Datei
WorkGroups.xml	07.07.2025 07:28	Microsoft Edge HTML Document



3. Deinstallation




Mit der Installation des exaWeb wird auch eine Deinstallationsroutine mitgeliefert. Sie haben darüber drei Möglichkeiten der Deinstallation:




- 1) Deinstallation des Dienstes **exaAPI**.
Dieser Dienst wird bei der Bearbeitung eines innerhalb der Lösung web2Archiv herangezogen.
- 2) Deinstallation des Dienstes **Apache_exaServer**.
Dieser Dienst stellt das gesamte exaWeb im Browser dar und übernimmt die Dokumente innerhalb der Dateiverzeichnisse.
- 3) Deinstallation des **gesamten exaWeb**.
Alle Installierten Lösungen und Dienste.

Nachfolgend wird die Deinstallation des gesamten exaWeb beschrieben:

Schritt/Aktion	Bildschirmanzeige
1 Datei exaWebAPI_Uninstaller.exe ausführen Führen Sie die Datei exaWebAPI_Uninstaller.exe als Administrator aus Installationsverzeichnis C:\exapture aus.	
2 Dos-Fenster Es öffnet sich ein Dos-Fenster, bitte lassen Sie dieses Fenster geöffnet. Es schließt sich von selbst, wenn die Installation abgeschlossen wird.	

Schritt/Aktion	Bildschirmanzeige
3 Komponentenauswahl der Deinstallation Zur Deinstallation des gesamten exaWeb, wählen Sie die unterste Komponente exaAPI deinstallieren, durch Klick auf die Schaltfläche aus.	
4 Deinstallation Fortschrittsanzeige Die Deinstallation wird ohne Sicherheitsabfrage direkt durchgeführt und der Fortschritt wird angezeigt. Im Dos-Fenster wird die Deinstallation des Zertifikates angezeigt.	 

Schritt/Aktion	Bildschirmanzeige
5 Deinstallation Abschluss Die Deinstallation wird mit der Erfolgsmeldung angezeigt und ist mit Betätigung der Schaltfläche Fertig abzuschließen. Daraufhin wird das Uninstaller- und Dos-Fenster geschlossen.	


Mit dem Abschluss der Deinstallation wurden die **Programmdateien** im Installationsverzeichnis gelöscht. Die Dienste **Apache_exaServer** und **exaAPI** wurden deinstalliert. Die Deinstallation hat im Programmverzeichnis C:\exapture das Verzeichnis **uninstallation_report** angelegt, in dem die Protokolle der Deinstallation abgelegt wurden. Dateien und Verzeichnisse, die von Ihnen selbst im Stammverzeichnis des exaWeb angelegt wurden, werden von der Deinstallation nicht verändert.

3.1 Protokoll der Deinstallation

Die Protokolle der Deinstallation befinden sich als Textdateien im Installationspfad unter **C:\exapture\uninstallation_report**. Dort befindet sich die Datei **errors.log**, die nur bei Fehlern Informationen enthält.

Die Datei **uninstallation_report.txt** enthält die Details der Deinstallation und ist wie folgt gegliedert:

- Datum und Uhrzeit der Deinstallation
- 1. Einleitung
- 2. Übersicht
- 3. Deinstallationsschritte
- 4. Zusammenfassung und Fazit



Sofern bei der Deinstallation keine Fehler aufgetreten sind und Sie das **exaWeb** nicht mehr verwenden wollen, kann das gesamte Verzeichnis C:\exapture mit dem Uninstaller und den Deinstallationsprotokollen gelöscht werden.

Bei Fehler innerhalb der Deinstallation wenden Sie sich bitte, mit den Protokollen, an den Support von exapture.